

# ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PARENTAL CONTROLS SMARTPHONES


Πρώτα πρέπει να βρούμε την προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway) του δρομολογητή (Router) μας και μετά την MAC διεύθυνση του smartphone που θέλουμε να εισάγουμε τους κανόνες. Παρακάτω θα δούμε 2 διαφορετικούς τρόπους για την εύρεση της MAC διεύθυνσης.

**Βήμα 1<sup>ο</sup>** : Βρίσκουμε την προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway) του δρομολογητή (Router) μας

Στην επιφάνεια εργασίας εισάγουμε από το πληκτρολόγιο (**WIN KEY + R**)




μόλις το εισάγουμε θα μας εμφανίσει κάτω αριστερά στην οθόνη μας ένα μικρό παράθυρο...



Στο μικρό παράθυρο αυτό πληκτρολογούμε με αγγλικούς χαρακτήρες **CMD** , πατάμε το πλήκτρο ENTER και μας εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο!




Εκεί πληκτρολογούμε με αγγλικούς χαρακτήρες **IPCONFIG** και πατάμε το πλήκτρο ENTER! Στα αποτελέσματα που μας εμφανίζει ψάχνουμε την default gateway (προεπιλεγμένη πύλη)



**Βήμα 2<sup>ο</sup>** : Ενεργοποιούμε τα Parental Controls και 1<sup>ος</sup> τρόπος εισαγωγής MAC διεύθυνσης

\*Στο σημείο αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συσκευή που θέλουμε να εισάγουμε τους κανόνες να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (Wi-Fi) μας\*

Ανοίγουμε οποιονδήποτε περιηγητή (Browser) και πληκτρολογούμε στο πεδίο αναζήτησης τον αριθμό της προεπιλεγμένης πύλης (Default Gateway) που βρήκαμε προηγουμένως από το μαύρο παράθυρο και πατάμε το πλήκτρο ENTER!



Αυτό μας μεταβιβάζει στην σελίδα παραμετροποίησης του δρομολογητή (Router) μας




Το username και password βρίσκονται κάτω από την συσκευή του δρομολογητή (Router) μας.



Μόλις εισάγουμε το username και password **\*\*προσοχή στην εισαγωγή κωδικού στους πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες\*\*** έχουμε εισέλθει στην σελίδα παραμετροποίησης του δρομολογητή (Router) μας.


Εκεί ψάχνουμε και κλικάρουμε το κουμπί **Internet** ή **WAN settings** και ψάχνουμε την επιλογή **Parental Control**.



Πρώτα κλικάρουμε στην στρογγυλή κουκίδα δίπλα στο **On** για να το ενεργοποιήσουμε.

Στο πεδίο **Name** δίνουμε κάποιο όνομα στον κανόνα μας.

Στο πεδίο **User Identify** κάνουμε κλικ στα γαλάζια γράμματα που γράφουν **“Select from the associated devices”** και επιλέγουμε την συσκευή android ή iPhone που επιθυμούμε. *\*\*Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αποσυνδέσουμε από το δίκτυο (Wi-Fi) μας τις δικές μας συσκευές ώστε να ξεχωρίσουμε πιο εύκολα την επιθυμητή συσκευή για την υλοποίηση κανόνων\*\**



Στο πεδίο **Days** μπορούμε να επιλέξουμε για ποιες μέρες θα είναι ενεργός ο κανόνας.

Στο πεδίο **Duration** για το ποιες ώρες θα είναι ενεργός ο κανόνας.

Στο πεδίο Action επιλέγουμε ανάμεσα σε :

1. **Ban Internet Access** → Τις ημέρες και ώρες που ορίσαμε **ΔΕΝ** θα επιτρέπεται η σύνδεση στο Internet.
2. **URL Black List** → Τις ημέρες και ώρες που ορίσαμε **ΔΕΝ** θα επιτρέπεται η σύνδεση στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Action	URL Black List
URL	www.facebook.com +
	www.youtube.com -

Με το (+) προσθέτουμε πεδία για να εισάγουμε ιστοσελίδες και με το (-) αφαιρούμε.

3. **URL White List** → Τις ημέρες και ώρες που ορίσαμε θα επιτρέπεται η σύνδεση **ΜΟΝΟ** στις ιστοσελίδες που ορίζουμε.

Action	URL White List
URL	www.wikipedia.org +
	www.sch.gr -


Έπειτα πατάμε Apply για την υποβολή του κανόνα και αν θέλουμε μπορούμε να δημιουργήσουμε κι άλλους κανόνες πατώντας το κουμπί Create New Item.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης κάποιου κανόνα επιλέγουμε την στρογγυλή κουκίδα στο **OFF** και πατάμε **Apply**.


## 2<sup>ος</sup> ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ MAC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

## ANDROID


### 1. ΠΥΘΜΗΣΕΙΣ




### 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ



### 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ



### 4. MAC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ




## IPHONE

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2. ΓΕΝΙΚΑ



3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ





#### 4. Wi-Fi ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (MAC)



Τηλέφωνα επικοινωνίας υποστήριξης πελατών :

- OTE : 13888
- VODAFONE : 13844
- WIND : 13800